GUIA PARA CARGAR ARCHIVOS DE PISTAS EN EL GPS

Requisitos:

- Navegador GPS con capacidad de carga de rutas (Tracks) y Puntos (Waypoints)

  Equipos Garmin, Magellan. Navman, TomTom, entre otros, son navegadores ideales para este propósito. Para teléfonos celulares y Monitores Cardíacos con GPS integrado, favor consultar el manual de usuario sobre su capacidad de cargar Tracks y Waypoints

- Cable de conexión GPS - PC

- Programa utilitario de gestion de archivos GPS

  Dependiendo de la marca de su equipo, dispondrá de programas para PC que viene con el GPS de fábrica. Si no es el caso o no dispone de uno, puede descargar de manera gratuita en internet programas de gestión GPS. Podemos recomendar Trackmaker (www.gpstm.com)

- Programa de descrompresión de archivos

  Por lo general viene instalado de fábrica en su Computador, si no es el caso puede descargar de manera gratuita Winzip (www.winzip.com)

- Acceso a Internet

Pasos a seguir:

DESCARGA

1.- Ingrese a www.agromaps.com/EnduranceEcuador2012
2.- Una vez cargada la página, seleccione la carpeta de la válida correspondiente
3.- Se desplegarán todos los archivos disponibles, de click sobre el archivo que tiene el nombre de la válida seguido de la terminación GPX.zip, (ej: IChonMalchinguiFebrero2012GPX.zip). Se desplegará una ventana de apertura de archivos y le preguntará si desea abrir o guardar el archivo, seleccione guardar y determine la ubicación dentro de su computador donde se guardará, por ejemplo en el Escritorio.
4.- Una vez guardado, seleccione el archivo comprimido, descomprímalo y guarde el archivo ya descomprimido en la misma ubicación.

CONEXION

Debido a las distintas marcas de GPS y a los multiples programas de gestión de archivos, así como a los diversos tipos de conexión de GPS al computador, esta guía indica el protocolo de conexión de un GPS Garmin al programa Trackmaker mediante cable USB, sinembargo, el protocolo es similar e intuitivo en la mayoría de programas.

1.- Encienda el GPS
2.- Abra el programa Trackmaker
3.- Conecte el cable USB al GPS y a un puerto USD disponible en su computador
4.- En la ventana del programa Trackmaker, seleccione “Archivo” y “Abrir”, en la ventana de dialogo seleccione el lugar donde guardo anteriormente el archivo descargado ya descomprimido y, en la misma ventana, seleccione el tipo de archivo que desea abrir como “GPS Exchance file.gpx”. Seleccione el archivo, de aceptar y aparecerá en la ventana el recorrido de la pista.
5.- Opcionalmente, en este paso puede incluir anotaciones personales como tiempo, velocidad y otros datos de su estrategia de carrera que desee aparezcan en la pantalla de su GPS. Para esta operación puede leer el manual de usuario del programa.
6.- Una vez abierto el archivo de la pista y hechas las anotaciones opcionales, debe seleccionar con el puntero del mouse todo el contenido de la pantalla, haciendo click en la parte izquierda superior de la ventana de trabajo del programa (no incluya los menus superiores ni laterales) y arrastre hasta la esquina opuesta. Podrá ver que el gráfico de la pista y de sus anotaciones se ha seleccionado.
7.- Haga click en el menú superior “GPS” y “Interfaz Garmin”, se desplegará una ventana de dialogo donde debe seleccionar “Todo” y “Enviar”, en ese momento empezará la carga a su GPS. Cuando haya concluido el proceso, haga click en “Salir”. Revise la pantalla de mapa de su GPS y confirme que la información ha sido cargada.